

On va mapper lecteur Irium (F:/) et lecteur Constructeurs (M:/)

Sur serveur AD

Dans notre OU CrozetGroup, création groupe MAPPAGE-[lecteur]

POUR ACCÉDER AU LECTEUR MAPPE, IL FAUT AVOIR LES DROITS NTFS SUR LE LECTEUR



Créer une OU CrozetLecteur

Créer Dossier partagé (on peut vérifier le nom UNC en le tapant dans explorateur de fichier)

Propriétés de : Irium (F:)

A screenshot of the 'Properties of Irium (F:)' dialog box. The 'General' tab is selected. The 'Name' field shows 'Irium (F:)'. The 'Description' field is empty. The 'UNC Path' field contains '\\CRO-SRV-FILE\\sirius'.

Propriétés de : Constructeurs (M:)


A screenshot of the 'Properties of Constructeurs (M:)' dialog box. The 'General' tab is selected. The 'Name' field shows 'Constructeurs (M:)'. The 'Description' field is empty. The 'UNC Path' field contains '\\CRO-SRV-FILE\\construct'.

Gestion des stratégies de groupes


Se placer au niveau du domaine

A screenshot of the Group Policy Management (GPM) console. The navigation pane shows a tree structure. At the top level is 'Forêt : crozet.local'. Below it is 'Domaines', which has a child node 'crozet.local'. This node is highlighted with a red box. Underneath 'crozet.local' are several policy objects: 'Default Domain Policy', 'CrozetGroup', 'CrozetUsers', 'Domain Controllers', 'Objets de stratégie de groupe', 'Filtres WMI', and 'Objets GPO Starter'. There is also a '...' entry at the bottom of the list.


Cliquer sur :



Renommer là :



Modifier là :



Configuration utilisateur

Préférences

Paramètres Windows

Mappage de lecteurs

Clique gauche


Nouveau

Lecteur Mappé


Au niveau de l'emplacement cliquer sur




Sélectionner le dossier partagé (permet de pas se tromper pour le chemin UNC)



Dans général



Dans commun



Dans ciblage

Nouvel élément

Groupe de sécurité

Dans Groupe cliquer sur

Groupe

...

Sélectionner le bon groupe MAPPAGE

- MAPPAGE-Constructeurs
- MAPPAGE-Irium

Entrer une description

Description

Ciblage vers groupe UTILISATEUR --> MAPPAGE-Irium

Faire la même chose pour les autres lecteurs qu'on souhaite mappé


	1	Rempl...	\CRO-SRV-FILE\sirius	Oui
	2	Rempl...	\CRO-SRV-FILE\construct	Non

Supprimer la GPO à la racine du domaine

Comme la GPO cible les users du domaine, la lier à notre OU CrozetUsers




Cliquer sur la GPO



Vérification

On ajoute à notre utilisateur Teddy Rinner à nos 2 groupes de MAPPAGE en rappelant ses droits NTFS

Propriétés de : Teddy Rinner



Si les lecteurs ne s'affiche pas, redémarrer la machine ou gpupdate /force dans cmd

Si les lecteurs ne s'affichent toujours pas : gpreresult /R

Objets Stratégie de groupe appliqués

MAPPAGE

Une fois les lecteurs afficher



ici notre user à les droits MAPPAGE pour les 2 lecteurs mais que les droits NTFS pour Constructeurs donc

Erreur réseau




[Windows ne peut pas accéder à \\CRO-SRV-FILE\sirius\](#)

Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à \\CRO-SRV-FILE\sirius\. Contactez l'administrateur réseau pour demander l'accès.

[Pour plus d'informations sur les autorisations, voir le Centre d'aide et de support Windows](#)

Fermer

Ce PC > Constructeurs (M:)




Mais mon user est toujours en RO (lecture seule)
(j'ai essayé de créer un nouveau dossier)

Accès au dossier de destination refusé



 Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action

Constructeurs
Espace libre : 37,3 Go
Taille totale : 37,4 Go



Recommencer

Annuler